

## 1. メールの起動

iPhone を起動し、〔ホーム〕 - 〔設定〕 から〔メール〕をタップし、〔メール/連絡先/カレンダー〕をタップします。



## 2. メールアカウントの追加

〔アカウントを追加〕から〔その他〕をタップし、〔メールアカウントを追加〕をタップしてください。



### 3. メールアカウントの設定(1)

新規アカウント設定画面が開きますので、下記表の通り新規アカウント情報を入力し、〔次へ〕をタップしてください。



#### 新規アカウントの設定

名前	利用者の名前
アドレス	作成するアカウントのメールアドレス
パスワード	設定書記載のパスワード (8桁)
説明	メールアカウントを識別する説明 (例: 「会社用」など)

次画面にて〔IMAP〕と〔POP〕が表示されますので、〔POP〕をタップして、画面を下にスクロールしてください。



下記表の通り、〔受信メールサーバ〕及び〔送信メールサーバ〕の設定を行ってください。



#### 受信メールサーバ

ホスト名	設定書記載のサーバ名
ユーザ名	メールアドレスを入力 (例: info@sample.ne.jp)
パスワード	設定書記載のパスワード (8桁)

#### 送信メールサーバ

ホスト名	設定書記載のサーバ名
ユーザ名	メールアドレスを入力 (例: info@sample.ne.jp)
パスワード	設定書記載のパスワード (8桁)

入力が完了しましたら、〔保存〕をタップしてください。

下のような画面が表示されますので、〔続ける〕をタップし、表示されたアカウント情報を確認の上で〔保存〕をタップします。

〔Preference〕画面にて、〔受け入れる〕をタップしてください。



#### 4. メールアカウントの設定(2)

新しく設定したメールアカウントが追加されています。画面を下方にスクロールしますと〔送信メールサーバ〕が表示されますので、〔SMTP〕をタップしてください。

〔SMTP〕画面にてSMTPの設定を行います。〔プライマリサーバ〕に表示されている〔smtp. (ドメイン名)〕をタップしてください。



送信メールサーバに下記の通り必要事項を入力し、〔完了〕をタップします。



#### 送信メールサーバ

ホスト名	設定書記載のサーバー名
ユーザ名	メールアドレスを入力 (例: info@sample.ne.jp)
パスワード	設定書記載のパスワード (8桁)
SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバポート	587

下図の画面に戻りましたら、「詳細」をタップしてください。



アカウントの設定を行います。下記をご参照の上で設定してください。



#### 詳細

削除	iPhone上で削除した場合、完全に削除されるまでの日数。 ※お客様任意でご指定ください。
SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバから削除	PCとの共用とする場合「しない」とします。 ※PC側や弊社Webメールでメールボックスの管理をされる ことをお勧め致します。
サーバポート	110

以上でメールアカウントの追加は終了です。メールの送受信を行う等してエラーの有無をご確認ください。