1. Outlook2016を開き、ファイルタブを選択します



2. アカウント設定の中のプロファイルの管理を選択します

$\left\langle \leftarrow \right\rangle$	受信トレイ - mat
情報	アカウント情報
開く/エクスポート 名前を付けて保存	matsuki@gig-inc.com POP/SMTP
添付ファイルの保存	+ アカウントの追加
印刷	アカウントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。
Office アカウント	アカウント 設定・ iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Outlook アウルを取得します。
フィードバック	アカウント設定(A) アカウントを追加または削除するか、既存 の接続設定を変更します。 星を利用して、メールボックスのサイズを管理します。
オプション 終了	バスワードを更新(U) Outlook に保存されているアカウントのパ スワードを更新します。
	アカウント名と同期の設定(N) 信メールメッセージを整理し、アイテムが追加、変更、または削 定とフォルダーの同期の設定を更新します。
	サーバーの設定(S) サーバー名、ボート、認証の設定など、ログ オン情報を更新します。 インの表示
	⑦ プロファイルの変更(P) ↓ Microsoft Outlook を再起動して、別の プロン・Thee更(Noa.5)。
	プロファイルの管理(0) プロファイルを追加または削除するか、即子 のプロファイル設定を変更します。

3. 電子メールアカウントを選択します



4. 新規をクリックします

が データ JP11 RSS J1-F SharePo 新規(N) ア修復(R) 雪 変更(A)	 ◎ 既定に設定(D) × 削除(M)
占 前	種類
info@example.com	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
	r
択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所	近に配信します:
択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場 フォルダーの変更(F) info@example.0	fic配信します: com ¥受信トレイ

5. 手動設定にします

	、 あたは 15 271 王文 11 15 275 しんり 。	
電子メール アカウント(A)		
名前(Y):		
	例: Daiki Matsumoto	
電子メール アドレス(E):		
	例: daiki@contoso.com	
ла— к(р),		
パスワートの1種品のスクリ(工):	インターネット サービス プロバイダーから提供さわた パフロードを 入力してください	
自分で電子メールやその他の	Dサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)	

6. POPまたはIMAP にチェックを入れます

	×
アカウント タイプの選択	×.
Office 365	
Office 365 アカウントの自動セットアップ	
メール アドレス(E):	
例: daiki@contoso.com	
OP または IMAP(P)	
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定	
Exchange ActiveSync(A)	
 Exchange ActiveSync(A) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 	
 Exchange ActiveSync(A) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 	
 Exchange ActiveSync(A) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 	
○ Exchange ActiveSync(A) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定	
 Exchange ActiveSync(A) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 	
 Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 	
C Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定 < 戻る(B)	へ(N) > キャンセル ヘルプ

7. 設定情報を入力します

アカウントの変更			×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	-の設定を入力してください。		×.
ユーザー情報 名前(Y):	株式会社●●●	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内 ます。	容が正しいかどうかを確認することをお勧めし
電ナメール アトレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A):	sample@example.com	アカウント設定のテスト(T)	
受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(O):	xx000.secure.ne.jp(設定書記載 Xx000.secure.ne.jp(設定書記載	⊠[次ヘ]をクリックレル5ク ţのサ ^(S) バー名) ţのサーバー名)	カワント設定を目動的にテストする
メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P):	sample@example.com メール設定書に記載のパスワ	7ード(8文字)	
☑ パスワード □ メール サーバーがセキュリティで保護 いる場合には、チェック ボックスをオ	を保存する(R) 養されたパスワード認証 (SPA) に対応して ンにしてください(Q)		詳細設定(M)

ヘルプ

6. 詳細設定を開きます

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ-	-の設定を入力してください。	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	株式会社●●●	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし
電子メール アドレス(E):	sample@example.com	τ9°
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	[7] [次へ] をかしかり たらアカウント設定を自動的にテストする
受信メール サーバー(I):	xx000.secure.ne.jp(設定書詞	R載のサ ^(S) バー名)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	xx000.secure.ne.jp(設定書詞	2載のサーバー名)
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	sample@example.com	
パスワード(P):	メール設定書に記載のパス	スワード(8文字)
☑ パスワード	を保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保ま いる場合には、チェック ボックスをオ	隻されたパスワード認証 (SPA) に対応して とにしてください(Q)	詳細設定(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

7. 送信サーバーのところの設定をご確認ください

ンターネット電子メール設定	×
今般 送信サーバー 詳細設定	
√ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)	
 ● チ信x-1/2 ビーと同じ設定を使用する(U) 	
○次のアカウントとパスワードでロクカンまる(L)	
アカウント名(N):	
лял = (с).	
◇ ハスワードを休任する(K)	入っていなければ入れてください
ビギエリリイで休蔵されいハスソートacate (SFA) に対応(Q)	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)	
ОК	

8. 詳細設定を入力します

インターネット電子メール設定	\times
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)	
 ▲ COUT-/- Clain号化されに接続 (SSL/TLS) か必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS 	
サーバーのタイムアウト(T) 短い ■ 長い 1 分	
■D1= 「 サーバーにメッセージのコピーを置く(L) 「 サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後	
└」[削除済みノイテム] から削除されたら、ワーバーから削除(M)	
OK キャンセル	,

- 9. OKを押します
- 10. 次へを押して終了です。

サーバー情報		アカリント設定のテスト(1)
アカウントの種類(A):	POP3 🗸	□ [次へ]をかいかしたらアカウント設定を自動的にテストする
受信メール サーバー(I):		(S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):		
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):		
パスワード(P):		
✓ パスワードを	保存する(R)	
□ メール サーバーがセキュリティで保護さ いる場合には、チェック ボックスをオン(れたパスワード認証 (SPA) に対応して こしてください(Q)	詳細設定(M)
		< 戻る(次へ(N) > ヨマンセル ヘルプ